

Fernbedienungs-Organizer

Sie benötigen:

Evenweave-Stoff für Ihr Kreuzstich-Design (ca. 46 x 54 cm)

Passender, strapazierfähiger Trägerstoff (117cm x 70 cm)

Bügeleisen

Nähmaschine/Nähutensilien



Wir empfehlen, einen Polsterstoff oder einen strapazierfähigen Stoff wie Kord für den Fernbedienungs-Organizer zu wählen, der die nötige Festigkeit hat, um Ihre Fernbedienungen und sonstige Utensilien an Ort und Stelle zu halten.



1. Schneiden Sie zwei Rechtecke aus dem strapazierfähigen Trägerstoff zu: Rechteck 1: 100 x 32 cm; Rechteck 2: 117 x 32 cm.
2. Sticken Sie Ihr Design auf den Evenweave-Stoff. Schneiden Sie den Evenweave-Stoff auf die Maße 32 (B) x 48 cm (H) zu. Schlagen Sie die obere Kante des Evenweave-Stoffes um 1 cm zurück und bügeln Sie sie an, dann schlagen Sie sie erneut um 1 cm zurück und bügeln sie an, um die Schnittkanten zu verdecken. Steppen Sie die obere Kante sauber ab, um die Falten an ihrem Platz zu halten. Dies ist die Oberkante Ihrer ersten Tasche.
3. Nehmen Sie Rechteck 1 Ihres Trägerstoffs (mit der rechten Seite nach oben) und legen Sie Ihr gesticktes Design darauf (mit der rechten Seite nach oben), wobei Sie die unteren und seitlichen Schnittkanten aneinander ausrichten. Stecken Sie alles fest.
4. Nehmen Sie Rechteck 2 Ihres Trägerstoffs und legen Sie es rechts auf rechts auf Rechteck 1. Achten Sie darauf, dass die Ober- und Seitenkanten übereinstimmen und stecken Sie alles fest. Entlang der unteren Kante sollte eine zusätzliche Stofflasche übrig bleiben. Nähen Sie die Teile mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm an den beiden langen Seitenkanten und der oberen Kante zusammen und achten Sie darauf, dass die untere Kante vollständig offen bleibt. Schneiden Sie vorsichtig an den Ecken ein, drehen Sie dann alles auf die rechte Seite und stechen Sie die Ecken vollständig aus.
5. Nehmen Sie die verbleibende „Lasche“ des Stoffes und falten Sie die untere Kante um 1 cm zurück, dann noch einmal 1 cm, um die Schnittkanten zu verbergen. Bügeln Sie die Kante an und steppen Sie sie entlang der Falte ab. So entsteht die obere Kante der zweiten Tasche, die sauber und ordentlich sein sollte.
6. Falten Sie die gesamte „Klappe“ des Stoffes von der Rückseite zur Vorderseite des Fernbedienungs-Organizers, so dass sie auf dem genähten Teil liegt und eine Tasche bildet. Falten Sie die rohen Seitenkanten der Klappe nach unten und steppen Sie auf beiden Seiten durch alle Stoffschichten hindurch, um die Tasche zu befestigen.